

## Variablen

### BACKEND

Debug (alle aktiven Variablen anzeigen) mit den PHP Befehlen `get_defined_vars()`, `get_defined_constants()`

```
<h2>PHP Variablen</h2>
<hr>
<?php print '<pre>' . htmlspecialchars(print_r( get_defined_vars(), true)) .
'</pre>'; ?>

<br><br>
<h2>PHP Konstanten</h2>
<hr>
<?php print '<pre>' . htmlspecialchars(print_r( get_defined_constants(),
true)) . '</pre>'; ?>

<br><br>
<h2>PHP Session Variablen</h2>
<hr>
<?php session_start(); echo "<pre>"; print_r($_SESSION); echo "</pre>"; ?>
```

Smarty Variablen:

```
{$foo|@print_r}
```

Alle Smarty Variablen ausgeben

```
{php}print_r ($this->get_template_vars());{/php}
```

Tipp: Füge in diejenige HTML-Datei deines Templates, in welcher du eine Smartyvariable suchst, ganz am Anfang `{debug}` ein, dann werden dir in einem neuen Fenster alle Smartyvariablen die dir in dieser Datei zur Verfügung stehen angezeigt.

DotLiquid Variablen

Alle Session Variablen ausgeben

```
<code>
```

```
session_start();
echo"<pre>";
print_r($_SESSION);
echo"</pre>";
```

Alle JTL Variablen laden

```
$Einstellungen = array_merge($Einstellungen,
```

```
Shop::getSettings([CONF_GLOBAL,CONF_EMAILS]);  
echo $Einstellungen['emails']['email_master_absender'];  
echo $Einstellungen['global']['global_shopname'];
```

Alle JTL Variablen anzeigen

```
print_r(Shop::getSettings([CONF_GLOBAL,CONF_EMAILS]));
```

```
CONF_GLOBAL,  
CONF_ARTIKELUEBERSICHT,  
CONF_NAVIGATIONSFILTER,  
CONF_RSS,  
CONF_ARTIKELDETAILS,  
CONF_PREISVERLAUF,  
CONF_BEWERTUNG,  
CONF_BOXEN,  
CONF_PREISVERLAUF,  
CONF_METAANGABEN,  
CONF_KONTAKTFORMULAR,  
CONF_CACHING  
CONF_EMAILS
```

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:

<https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=programmieren:jtl-shop:variablen>

Last update: **04/02/2024 19:18**

